

FIC Viewer 1.2.282

Handleiding voor beginners – Windows x64 en Windows XP x86

Begin hier, ook als u nog nooit toegang op afstand hebt gebruikt. Deze gids legt uit welke computer u voorbereidt, wat u invoert, hoe u een extern scherm opent en veilig afsluit. De knoppen van de toepassing blijven in alle vertaalde gidsen Engels.

1. Begrijp de twee computers

Stap	Wat u moet doen en verwachten
1.1	De besturende pc is de computer waaraan u zit. Het FIC Viewer-venster toont de computers waarmee u verbinding kunt maken.
1.2	De doel-pc is de computer waarvan u het scherm wilt bekijken en bedienen. Ook daarop moet FIC Viewer geïnstalleerd zijn.
1.3	Agent draait op de achtergrond op het doel. Het beantwoordt beschikbaarheidscontroles en helpt externe verbindingen opzetten. Beeldschermcomponenten leveren het schermbeeld.
1.4	Setup installeert Viewer, Agent en vereiste componenten samen. U installeert niet elke hulp-EXE afzonderlijk.
1.5	Elke pc kan besturen of doel zijn. Alleen een opgeslagen lijstvermelding installeert of activeert Agent op de andere pc niet.
1.6	Deze uitgave gebruikt één gemeenschappelijk pakket. Een nieuwe installatie begint met een lege computerlijst. Updates behouden de bestaande lijst en computer-, toegangs- en koppelininstellingen; een aparte persoonlijke editie is niet nodig.

2. Voorbereiding vóór installatie

Stap	Wat u moet doen en verwachten
2.1	Gebruik de officiële Setup voor uw systeem. Hebt u een COMPLETE ZIP gedownload, pak die dan uit in een gewone map voordat u Setup opent; voer Setup niet vanuit de ZIP uit.
2.2	De nieuwe officiële Setup EXE bevat de programmabestanden en PDF-handleidingen die nodig zijn voor installatie. COMPLETE bevat ook bron- en bouw materiaal voor eigenaar of ontwikkelaar; gewone gebruikers voeren die scripts niet uit en Setup installeert ze niet.
2.3	Kies WIN_x64 voor een ondersteunde Windows-pc met 64 bits. Kies XP_x86 voor Windows XP SP3 met 32 bits. Elke pc gebruikt het pakket voor zijn eigen systeem.
2.4	Verbind bij de eerste test beide pc's met hetzelfde vertrouwde lokale netwerk en houd het doel ingeschakeld. Voor bediening van een al draaiende pc hebt u geen Wake-on-LAN nodig.

Stap	Wat u moet doen en verwachten
2.5	Zorg dat een beheerder beschikbaar is voor services en beveiligde schermcomponenten. Windows kan tijdens Setup toestemming vragen; installatie van de XP-service vereist een beheerdersaccount.
2.6	Noteer de computernaam, het huidige IPv4-adres en het netwerk-/locatielabel van het doel. Gebruikt u FIC Viewer al, kopieer dan eerst machines.ini naar een veilige back-upmap.

3. Installeren op elke pc

Stap	Wat u moet doen en verwachten
3.1	Dubbelklik op de Windows x64-pc op FICViewer_Setup_WIN_x64.exe in de hoofdmap van het uitgekakte pakket.
3.2	Gebruik op de XP-pc FICViewer_Setup_XP_x86.exe. De twee edities kunnen onderling verbinden; hun Setup-bestanden zijn verschillend.
3.3	Lees de Setup-meldingen en keur het verwachte Windows-toestemmingsverzoek voor dit pakket goed. Laat Setup voltooiën voordat u het opnieuw start.
3.4	De toepassingsmap van de gebruiker is normaal %LOCALAPPDATA%\FIC Viewer; oudere systemen kunnen de overeenkomstige map voor toepassingsgegevens gebruiken. About toont het werkelijke installatiepad.
3.5	Setup maakt snelkoppelingen op het bureaublad en in het Startmenu, een verwijdervermelding en automatisch starten aan. Normaal opent Viewer na de installatie.
3.6	Zegt Setup dat configuratie nodig is, dan zijn de Viewer-bestanden geïnstalleerd, maar is de computer-Agent nog niet volledig ingericht voor toegang vóór Windows-aanmelding. Vul de lokale pc-vermelding in volgens onderdeel 5 en voer Setup opnieuw uit.
3.7	Een XP-waarschuwing over de opstart-Agent betekent dat zijn opstartservice niet is voltooid. Voer XP Setup opnieuw uit vanuit een beheerdersaccount; zie de waarschuwing niet als een volledige service-installatie.
3.8	Herhaal de installatie op de andere pc. Alleen installeren op de besturende pc maakt een onvoorbereid doel niet op afstand bereikbaar.

4. Viewer openen en het venster vinden

Stap	Wat u moet doen en verwachten
4.1	Open FIC Viewer via de snelkoppeling op het bureaublad of in het Startmenu. Controleer of de titel versie 1.2.282 toont.

Stap	Wat u moet doen en verwachten
4.2	Is het venster verborgen, kijk dan in het systeemvak naast de Windows-klok, ook bij de verborgen pictogrammen. Dubbelklik op het FIC Viewer-pictogram om het venster te tonen.
4.3	Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor het menu. Het hoofdvenster sluiten verbergt het in het systeemvak; gebruik Exit om Viewer af te sluiten.
4.4	De hoofdlijst bevat opgeslagen computers. Selecteer een rij met één klik voordat u bewerkt, wekt of verbinding maakt.
4.5	Refresh status controleert de beschikbaarheid. Achtergrondcontroles werken de lijst ook bij. Dit controleert Agent en opent op zichzelf geen extern bureaublad.

5. De vermelding voor de huidige pc maken

Stap	Wat u moet doen en verwachten
5.1	Open Add / Edit op de doel-pc zelf. Als een bestaande rij geselecteerd is, toont de editor die; klik New voor een afzonderlijke vermelding.
5.2	Detect this PC leest naam, IPv4-adres en Ethernet-MAC van DEZE pc. Het zoekt geen andere externe pc.
5.3	Vindt de detectie geen bruikbare Ethernet-adapter, controleer dan of die aangesloten en ingeschakeld is. De editormelding legt uit welke gegevens gevonden zijn.
5.4	Vul Network / Location handmatig in, bijvoorbeeld Office. Gebruik hetzelfde label voor pc's op hetzelfde lokale netwerk en een ander voor een andere locatie.
5.5	Vergelijk Machine name, Hostname en IPv4 met de echte gegevens van deze pc. Gebruik het huidige geldige adres; een routerreservering helpt het stabiel te houden.
5.6	Agent port blijft normaal 49152. Hebt u geen Wake-on-LAN nodig en geen Ethernet-MAC, schakel Enable Wake-on-LAN dan uit; anders is een MAC nodig om op te slaan.
5.7	Klik Save. Naam, IPv4 en Network / Location zijn verplicht. De opgeslagen vermelding verschijnt in de hoofdlijst; los elke validatiemelding op voordat u doorgaat.
5.8	Vroeg Setup eerder om lokale configuratie, voer dan nu de bijpassende Setup opnieuw uit om de opstart-Agent in te richten. Voer deze lokale stappen afzonderlijk uit op elke pc die verbindingen moet accepteren.

6. Het doel toevoegen op de besturende pc

Stap	Wat u moet doen en verwachten
6.1	Ga terug naar de besturende pc. Open Add / Edit en klik New zodat u geen geselecteerde computer overschrijft.
6.2	Voer een duidelijke Machine name in, zoals Office-PC. Vul de echte Hostname en het IPv4-adres van het doel in, niet die van de besturende pc.
6.3	Vul Network / Location van het doel in. Overeenkomende lokale netwerklabele helpen de toepassing de juiste route kiezen.
6.4	Laat Agent port op 49152 staan tenzij de doelconfiguratie iets anders vereist. Agent kan 49153 gebruiken wanneer zijn hoofdpoot niet beschikbaar is.
6.5	Vul voor Wake-on-LAN de Ethernet-MAC van het doel in en houd Enable Wake-on-LAN geselecteerd. Voor gewone verbindingen met een draaiende pc kunt u dit uitschakelen.
6.6	Can act as a WOL Relay beschrijft een pc die wekverzoeken op zijn eigen netwerk kan doorgeven. Laat dit ongewijzigd tenzij u de bedoelde rol van de pc kent.
6.7	Klik Save, selecteer de nieuwe rij en klik Refresh status. Wordt die niet beschikbaar, volg dan onderdeel 18 voordat u herhaaldelijk probeert.
6.8	Gebruik Detect this PC hier niet om het externe doel in te vullen: het detecteert de besturende pc. Vraag de externe gegevens aan de eigenaar van het doel of haal ze uit diens Viewer.

7. Beschikbaarheidsindicatoren begrijpen

Stap	Wat u moet doen en verwachten
7.1	ONLINE / AGENT betekent dat Agent antwoordde. U kunt een HD-verbinding aanvragen; schermcomponenten en verbindingroute moeten nog steeds werken.
7.2	CONNECTED betekent dat een HD-sessie actief is. Gebruik de sessieknop om het bestaande scherm naar voren te brengen.
7.3	STARTING betekent dat een wek-/startpoging loopt. Wacht op een werkelijk antwoord van Agent; het bevestigt niet dat Windows klaar is met opstarten.
7.4	OFFLINE betekent dat de beschikbare controles de computer niet als gereed tonen. Controleer voeding en netwerk, of gebruik Wake als aan de voorwaarden voldaan is.
7.5	ONLINE / AGENT ? betekent dat er mogelijk een computer aanwezig is, maar zijn Agent via de huidige route niet bevestigd is. Controleer doelinstallatie, Agent en firewall.

Stap	Wat u moet doen en verwachten
7.6	De lijst kan veranderen terwijl controles eindigen. Bevestig de naam van de geselecteerde computer voordat u wekken, herstarten of afstandsbediening aanvraagt.

8. Uw eerste externe scherm openen

Stap	Wat u moet doen en verwachten
8.1	Houd het doel ingeschakeld, verbonden en voorbereid. Selecteer op de besturende pc zijn rij en klik Connect HD.
8.2	Verschijnt een verzoek om een toegangswachtwoord, voer dan het voor het doel ingestelde wachtwoord in. Dit toepassingswachtwoord staat los van het Windows-aanmeldwachtwoord.
8.3	Wacht op het externe beeld en de verbonden status. Een venster met Connecting is nog geen bruikbare sessie. Op de doelcomputer verschijnt rechtsonder een kleine melding. Als u die sluit, blijft er een smalle verticale FIC Viewer-balk zichtbaar zolang de sessie actief is. Beide verdwijnen nadat de laatste sessie is beëindigd.
8.4	Klik in het externe beeld om muis en toetsenbord daarheen te sturen. Controleer de doelnaam in het HD-venster voordat u typt.
8.5	Open als eerste proef een gewone map of teksteditor op het doel. Sla werk daar op zoals wanneer u zelf achter die pc zit.
8.6	Sluit het HD-venster om die verbinding te beëindigen. Het doel wordt daardoor niet uitgeschakeld of verwijderd. Agent kan later toegestane verbindingen blijven accepteren.

9. Het scherm aanpassen en toetsenbord gebruiken

Stap	Wat u moet doen en verwachten
9.1	Fit to Window schaaft het externe beeld naar het beschikbare venster. Gebruik dit eerst als delen van het scherm buiten het zichtbare gebied vallen.
9.2	1:1 / Native toont het beeld op oorspronkelijke schaal. Een groot extern scherm past mogelijk niet volledig in een kleiner lokaal venster.
9.3	Full Screen gebruikt het scherm van de besturende pc. Druk Esc om de volledige-schermmodus te verlaten.
9.4	Next Monitor wisselt de getoonde monitor wanneer het doel meerdere schermen heeft.
9.5	Refresh in het HD-venster vraagt een nieuw beeld. Dit verschilt van Refresh status in de hoofdcomputerlijst.

Stap	Wat u moet doen en verwachten
9.6	Invoer gaat naar het actieve HD-venster. Klik op een lokale toepassing om lokaal te werken en daarna op het bedoelde externe scherm om externe invoer te hervatten.
9.7	Audio en sommige beveiligde Windows-schermen hangen af van de doelcomponenten en Windows-sessie. Een zichtbaar bureaublad garandeert niet alle audio- of aanmeldfuncties op elke pc.

10. Tekst kopiëren en bestanden overbrengen

Stap	Wat u moet doen en verwachten
10.1	De knop Copy / Paste in het HD-venster opent de instructies; hij start zelf geen overdracht. Klembordsynchronisatie volgt het actieve verbonden HD-venster. Werk met één bedoeld doel tegelijk en controleer de naam voordat u privégegevens kopieert.
10.2	Kopieer voor tekst verzenden de tekst in een lokale toepassing, activeer het HD-venster van het doel, klik in het doeltektveld en gebruik Paste of Ctrl+V.
10.3	Kopieer voor tekst ontvangen in de externe toepassing, wissel naar uw lokale bestemming en plak. Tekst- en opmaakondersteuning hangen af van de beschikbare klembordformaten.
10.4	Selecteer voor een bestand of map verzenden deze in de lokale bestandsbeheerder en gebruik Copy of Ctrl+C. Activeer het doel-HD-venster en wacht tot de overdrachtsstatus voltooiing aangeeft.
10.5	Open de gewenste doelmap op het externe scherm en gebruik Paste of Ctrl+V. Copy brengt eerst klembordgegevens over; Paste plaatst ze op de bestemming die u kiest.
10.6	Selecteer en kopieer bestanden voor ontvangst in de externe bestandsbeheerder. Houd die HD-sessie actief tot de overdracht voltooid is, wissel dan naar een lokale map en plak.
10.7	Gebruik Cancel / Clear CP om wachtend kopieer-/plakwerk te annuleren of de overdrachtsbuffer te wissen. Het is geen opdracht om de oorspronkelijke bronbestanden te verwijderen.
10.8	Wacht op voltooiing en controleer de bestemming voordat u originelen verwijdert. Voer na een geannuleerde overdracht een nieuwe Copy uit; neem niet aan dat een oude klembordselectie automatisch opnieuw probeert.

11. Externe systeemacties voorzichtig gebruiken

Stap	Wat u moet doen en verwachten
11.1	Gebruik de Ctrl+Alt+Del-knop in de HD-werkbalk om de actie op het doel aan te vragen. De fysieke toetsencombinatie hoort normaal bij de besturende Windows-pc.
11.2	De knop kan onbeschikbaar zijn als het doel of de huidige route de actie niet ondersteunt. Lees de resultaatmelding; een verzonden verzoek bevestigt niet altijd een schermovergang.
11.3	Restart vraagt een herstart van het genoemde doel. Sla extern werk eerst op en lees de bevestiging, zodat u niet de verkeerde pc herstart.
11.4	Restart onderbreekt de sessie. Wacht tot Windows en Agent terug zijn; verbind opnieuw wanneer de computer beschikbaar is. Een mislukte actie wordt gemeld en mag niet als geslaagd worden aangenomen.

12. Een uitgeschakelde computer wekken

Stap	Wat u moet doen en verwachten
12.1	Wake-on-LAN vereist geschikte doelhardware, ingeschakelde firmware-/netwerkadaptersinstellingen, voeding van de Ethernet-adapter en de juiste Ethernet-MAC.
12.2	Bewijs eerst een gewone HD-verbinding terwijl het doel draait. Test daarna wekken; installatie van afstandsbediening alleen kan geen door hardware niet ondersteund wekken inschakelen.
12.3	Selecteer de doelrij en klik Wake. Opgeslagen IPv4 en MAC moeten van dat doel zijn.
12.4	Een succesvolle wekmelding bevestigt dat het verzoek verzonden is. Wacht op ONLINE / AGENT voordat u aanneemt dat het doel klaar is voor Connect HD.
12.5	Een pc op een andere locatie wekken vereist een bruikbare route en beschikbare relay-pc op het netwerk daar. Een volledig uitgeschakelde locatie kan geen verzoek doorgeven.
12.6	Controleer bij mislukken de doelvoeding, Ethernet-verbinding, firmware en opgeslagen MAC. Vraag de netwerkbeheerder naar routing tussen netwerken in plaats van ongerelateerde instellingen te wijzigen.

13. Een toegangswachtwoord instellen en toegang beschermen

Stap	Wat u moet doen en verwachten
13.1	Configureer alleen toegang voor eigen computers of computers die u mag beheren. Afstandsbediening en klemborddeling geven toegang tot werk en gegevens van het doel.

Stap	Wat u moet doen en verwachten
13.2	Bewerk op het doel zelf zijn lokale pc-vermelding, selecteer Require an access password, voer het gekozen wachtwoord in en sla op. Dit configureert Agent van die pc.
13.3	Bewerk op de besturende pc de doelvermelding en gebruik het daar al ingestelde wachtwoord. Een externe vermelding bewerken stelt geen nieuw wachtwoord op de andere pc in.
13.4	Remember password on this PC bewaart het voor later gebruik in dit Windows-account. Laat dit uit op een gedeelde besturende pc; het wachtwoord kan voor elke nieuwe sessie gevraagd worden.
13.5	Een leeg wachtwoordveld behoudt een bestaand wachtwoord. Neem niet aan dat een leeg veld opslaan de beveiliging verwijderd.
13.6	Houd firewall en antivirus actief. Agent-verkeer gebruikt 49152 of 49153; scherm-/hulpkanalen gebruiken andere toepassingspoorten. Sta met beheerdershulp de meegeleverde componenten alleen toe op het bedoelde netwerk, in plaats van poorten zonder onderscheid open te zetten.

14. Optionele privé koppeling tussen Viewer en Agent

Stap	Wat u moet doen en verwachten
14.1	Private pairing koppelt een besturende Viewer aan een doel-Agent met dezelfde geheime code. Dit staat los van het toegangswachtwoord.
14.2	Selecteer op de besturende pc het doel en open Private pairing. Klik Generate code of plak de afgesproken code en kies Save in Viewer for the selected target.
14.3	Draag de code over via een vertrouwd privé kanaal. Iedereen die hem heeft kan een gekoppelde verbinding aanvragen; zet hem niet in schermafbeeldingen, openbare pakketten of ondersteuningslogboeken.
14.4	Open op de doel-pc zelf Private pairing en voer DEZELFDE code in. Apply to this PC's Agent (Windows confirmation) verandert altijd de pc waarop dit venster openstaat, niet de geselecteerde externe pc.
14.5	Selecteer vóór toepassen Require paired connections for this PC's Agent om alleen gekoppelde verbindingen toe te staan. Keur het verwachte Windows-toestemmingsverzoek goed en controleer de resultaatmelding.
14.6	Sluit en heropen de HD-verbinding na koppeling. Een ingesteld toegangswachtwoord blijft vereist; koppeling vervangt het niet.
14.7	Een doel dat koppeling vereist kan oudere of ongekoppelde Viewers weigeren. Behoud bij mislukte toepassing de bestaande beveiliging en controleer doelversie en accountrechten.

15. Help openen en een gids offline lezen

Stap	Wat u moet doen en verwachten
15.1	Klik Help in het hoofd- of HD-venster. Getting started opent de korte inleiding; Technical documentation opent technische informatie in het Engels. Check for Updates zoekt een nieuwe uitgave. De bediening blijft Engels.
15.2	Kies Open PDF manual en daarna een taal. De bijbehorende PDF opent vanuit de geïnstalleerde map Manuals in uw standaard-PDF-lezer; een internetverbinding is niet nodig.
15.3	Opent de PDF niet, stel dan in Windows een standaard-PDF-lezer in. Ontbreekt de handleiding of is die beschadigd, voer dan de officiële Setup opnieuw uit om de meegeleverde handleidingen te herstellen.
15.4	About FIC Viewer toont versie, platform en installatiemap. Vermeld bij een hulpvraag versie en exacte fout; laat wachtwoorden, koppelcodes en privécomputerlijsten weg.

16. Een privéback-up van de computerlijst bewaren

Stap	Wat u moet doen en verwachten
16.1	machines.ini in de geïnstalleerde toepassingsmap is de actieve computerlijst. Kopieer het naar een veilige privéback-uplocatie vóór bijwerken of overstappen naar een andere pc.
16.2	Open About FIC Viewer om de installatiemap te vinden. Open het pad in Windows Verkenner en zoek machines.ini.
16.3	Gebruik Copy, open een privéback-upmap en gebruik Paste. Bewaar het actieve bestand in de installatiemap; geef de back-upmap een datum voor latere herkenning.
16.4	De toepassing kan een aanvullende machines-defaults.ini met verbindinginstellingen van computers exporteren. Dit verschilt van de actieve geïnstalleerde machines.ini en moet privé blijven.
16.5	Een lijstback-up bevat verbindingsgegevens; het installeert geen Agent en vervangt geen wachtwoord-/koppelconfiguratie van die pc. Bereid elk doel apart voor.
16.6	Een lijst herstellen kan ook privéadressen en namen herstellen. Kopieer geen persoonlijke machines.ini naar een pakket voor openbare distributie.

17. Op updates controleren en een nieuwere uitgave installeren

Stap	Wat u moet doen en verwachten
17.1	FIC Viewer controleert bij elke start op de achtergrond op updates. U kunt ook Help > Check for Updates kiezen. Controleren downloadt of installeert op zichzelf geen pakket.

Stap	Wat u moet doen en verwachten
17.2	De updatebron is de officiële GitHub-uitgave FICViewer-Updates. Is niets gepubliceerd, het netwerk onbeschikbaar of de controle mislukt, blijf dan de geïnstalleerde toepassing gebruiken. Een onbeschikbare controle bewijst niet dat u de nieuwste versie hebt.
17.3	Wordt een nieuwere versie gevonden, lees dan versienummer en bevestiging. Kies Yes om het passende Windows x64- of XP x86-installatieprogramma te downloaden, of No om zonder update door te gaan. Om een privé-update te downloaden, voert u desgevraagd het toegangswachtwoord voor downloads op de website in. Dit wachtwoord staat los van het wachtwoord van de Agent op de doelcomputer en het Windows-aanmeldwachtwoord; het wordt niet opgeslagen.
17.4	Vóór starten van een update vereist de toepassing de gepubliceerde SHA256-controlesom en een geldige Windows Authenticode-handtekening van het specifieke bestaande FIC-ondertekeningscertificaat. Het bestand is tijdens verificatie en starten tegen vervanging beschermd.
17.5	Niet-ondertekende, gewijzigde, niet-vertrouwde downloads of die van een andere uitgever worden geblokkeerd. FIC Viewer blijft draaien. Omzeil de waarschuwing niet door een ander niet-geverifieerd bestand uit te voeren.
17.6	Het bestaande persoonlijke/zelfondertekende FIC-certificaat moet op die pc vertrouwd zijn om de verificatie te laten slagen. Vraag bij hulp voor vertrouwen de pakketeigenaar of beheerder de identiteit ervan te controleren.
17.7	Windows XP kan moderne HTTPS/TLS of handtekeningverificatie missen die GitHub-updates vereisen. Is veilige controle niet beschikbaar, download dan de officiële XP Setup op een ondersteunde moderne pc, verifieer daar de identiteit en breng het geverifieerde bestand naar XP voor een handmatige update. Schakel certificaatcontroles niet uit.
17.8	Maak vóór bijwerken een back-up van machines.ini volgens onderdeel 16. Voer de nieuwe officiële Setup uit en laat die voltooien. De bestaande computerlijst, computerinstellingen en opgeslagen toegangs-/koppelinstellingen blijven behouden.

18. Problemen oplossen en verwijderen

Stap	Wat u moet doen en verwachten
18.1	Lege lijst: maak bij een nieuwe installatie vermeldingen volgens onderdelen 5 en 6. Refresh status controleert opgeslagen vermeldingen; het ontdekt en voegt niet automatisch alle pc's toe.
18.2	Doel onbeschikbaar: controleer voeding, netwerk, echte IPv4/Hostname, overeenkomende locatie, voltooide Setup en Agent-beschikbaarheid. Probeer opnieuw wanneer die gegevens kloppen.

Stap	Wat u moet doen en verwachten
18.3	Agent online maar geen beeld: controleer of de beeldschermcomponenten op het doel geïnstalleerd zijn en route/firewall ze toestaat. Test op hetzelfde vertrouwde LAN voordat u Internetrouting onderzoekt.
18.4	Wachtwoord of koppeling geweigerd: controleer het ingestelde doelgeheim en de opgeslagen koppeling van dit Windows-account. Schakel beveiliging niet uit om een fout te verbergen.
18.5	Bevroren beeld of klembord: selecteer het bedoelde HD-venster, gebruik zo nodig Refresh of Cancel / Clear CP en verbind opnieuw indien nodig. Na annuleren is een nieuwe Copy vereist.
18.6	Sla vóór verwijderen werk op en sluit sessies. Gebruik FIC Uninstall of Uninstall FIC Viewer in de FIC Viewer-groep van het Startmenu, of de vermelding van geïnstalleerde Windows-programma's. Bevestig het verwachte toestemmingsverzoek; verwijderen van de XP-service vereist een beheerder.
18.7	Verwijderen haalt automatisch starten en bijbehorende snelkoppelingen/registraties weg. machines.ini blijft bewaard voor latere installatie; bewaar uw eigen back-up als die instellingen belangrijk zijn.