

FIC Viewer 1.2.282

Yeni başlayanlar için kılavuz - Windows x64 ve Windows XP x86

Daha önce uzaktan erişim kullanmadıysanız da buradan başlayın. Bu kılavuz hangi bilgisayarı hazırlayacağınızı, ne gireceğinizi, uzak ekranı nasıl açacağınızı ve güvenli nasıl bitireceğinizi anlatır. Tüm çevirilerde uygulama düğmelerinin adları İngilizce kalır.

1. İki bilgisayarın görevini anlayın

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
1.1	Denetleyen bilgisayar, önünde oturduğunuz bilgisayardır. FIC Viewer penceresi bağlanabileceğiniz bilgisayarları listeler.
1.2	Hedef bilgisayar, ekranını görmek ve denetlemek istediğiniz bilgisayardır. Ona da FIC Viewer kurulmalıdır.
1.3	Agent hedefte arka planda çalışır, kullanılabilirlik sorgularına yanıt verir ve bağlantıyı kurmaya yardımcı olur. Görüntü bileşenleri ekran resmini sağlar.
1.4	Setup, Viewer, Agent ve gerekli bileşenleri birlikte kurar. Her yardımcı EXE dosyasını ayrı kurmanız gerekmez.
1.5	Her bilgisayar denetleyen veya hedef olabilir. Listeye kayıt eklemek diğer bilgisayarın Agent bileşenini kurmaz veya etkinleştirmez.
1.6	Bu sürüm tek bir ortak paket kullanır. Yeni kurulum boş listeye başlar. Güncellemeler mevcut listeyi ve bilgisayar, erişim, eşleştirme ayarlarını korur; ayrı bir kişisel sürüm gerekmez.

2. Kurulumdan önce hazırlanın

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
2.1	Sisteminize uygun resmî Setup kullanın. COMPLETE ZIP indirdiyseniz Setup açmadan önce normal bir klasöre çıkarın; ZIP içinden çalıştırmayın.
2.2	Yeni resmî Setup EXE, gerekli çalışma dosyalarını ve PDF kılavuzlarını içerir. COMPLETE ayrıca sahip veya geliştirici için kaynak ve derleme malzemelerini içerir. Normal kullanıcı bu betikleri çalıştırmaz ve Setup bunları kurmaz.
2.3	Desteklenen 64 bit Windows için WIN_x64, Windows XP SP3 32 bit için XP_x86 seçin. Her bilgisayar kendi sistemine uygun paketi kullanır.
2.4	İlk denemede iki bilgisayarı aynı güvenilir yerel ağa bağlayın ve hedefi açık bırakın. Zaten çalışan bilgisayarı denetlemek için Wake-on-LAN gerekmez.
2.5	Hizmetler ve korumalı ekran bileşenleri için yönetici yardımı hazır bulunsun. Windows, Setup sırasında izin isteyebilir; XP hizmet kurulumu yönetici hesabı gerektirir.

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
2.6	Hedefin bilgisayar adını, güncel IPv4 adresini ve ağ/konum etiketini yazın. FIC Viewer kullanıyorsanız önce machines.ini dosyasını güvenli yedek klasörüne kopyalayın.

3. Her bilgisayara kurun

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
3.1	Windows x64 bilgisayarda, çıkarılan paketin ana klasöründeki FICViewer_Setup_WIN_x64.exe dosyasına çift tıklayın.
3.2	XP üzerinde FICViewer_Setup_XP_x86.exe kullanın. İki sürüm birbirine bağlanabilir ancak kurulum dosyaları farklıdır.
3.3	Setup iletilerini okuyup bu paket için beklenen Windows izin isteğini onaylayın. Yeniden başlatmadan önce tamamlanmasını bekleyin.
3.4	Kullanıcı uygulama klasörü genellikle %LOCALAPPDATA%\FIC Viewer olur; eski sistemler ilgili uygulama verisi klasörünü kullanabilir. About gerçek kurulum yolunu gösterir.
3.5	Setup, masaüstü ve Start Menu kısayolları, kaldırma kaydı ve otomatik başlatma oluşturur. Kurulum sonunda genellikle Viewer açılır.
3.6	Setup yapılandırma istiyorsa Viewer dosyaları kurulmuştur fakat makine Agent, Windows oturumu öncesi erişim için tamamen hazır değildir. Bölüm 5 ile yerel kaydı tamamlayıp Setup'ı yeniden çalıştırın.
3.7	XP açılış Agent uyarısı, başlangıç hizmetinin tamamlanmadığını belirtir. XP Setup'ı yönetici hesabıyla yineleyin; uyarıyı tam hizmet kurulumu saymayın.
3.8	Diğer bilgisayarda da kurulumu yapın. Yalnızca denetleyen bilgisayara kurmak hazırlanmamış hedefi uzaktan erişilebilir yapmaz.

4. Viewer penceresini açın ve bulun

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
4.1	Masaüstü veya Start Menu kısayoluyla FIC Viewer açın. Başlıkta 1.2.282 sürümünü doğrulayın.
4.2	Pencere gizliyse Windows saati yanındaki bildirim alanına ve gizli simgeler paneline bakın. FIC Viewer simgesine çift tıklamak pencereyi gösterir.
4.3	Simgeye sağ tıklamak menüyü açar. Ana pencereyi kapatmak bildirim alanına gizler; Viewer'dan çıkmak için Exit kullanın.
4.4	Ana liste kayıtlı bilgisayarları içerir. Düzenleme, uyandırma veya bağlantı öncesi doğru satırı bir tıklamayla seçin.
4.5	Refresh status kullanılabilirliği denetler; arka plan sorguları da listeyi yeniler. Bu Agent denetimidir, uzak masaüstünü kendiliğinden açmaz.

5. Kullandığınız bilgisayarın kaydını oluşturun

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
5.1	Hedef bilgisayarın kendisinde Add / Edit açın. Satır seçiliyse düzenleyici onu gösterir; ayrı kayıt için New kullanın.
5.2	Detect this PC, BU bilgisayarın adını, IPv4 ve Ethernet MAC bilgisini okur. Başka bir uzak bilgisayar aramaz.
5.3	Kullanılabilir Ethernet bağdaştırıcısı bulunamazsa bağlı ve etkin olduğunu doğrulayın. Düzenleyici hangi bilgileri bulunduğunu açıklar.
5.4	Network / Location alanını Office gibi elle doldurun. Aynı yerel ağdaki bilgisayarlarda aynı, başka konumda farklı etiket kullanın.
5.5	Machine name, Hostname ve IPv4 alanlarını bu bilgisayarın gerçek bilgileriyle karşılaştırın. Güncel geçerli adresi kullanın; yönlendiricide adres ayırmak sabit kalmasına yardımcı olur.
5.6	Agent port genellikle 49152 kalır. Wake-on-LAN istemiyor ve Ethernet MAC bilmiyorsanız Enable Wake-on-LAN seçimini kaldırın; aksi halde kayıt için MAC gerekir.
5.7	Save tıklayın. Ad, IPv4 ve Network / Location zorunludur. Kayıt listede görünür; doğrulama iletilerini düzeltmeden ilerlemeyin.
5.8	Setup yerel yapılandırma istediye şimdi uygun Setup'ı açılış Agent hazırlığı için yineleyin. Bağlantı kabul edecek her bilgisayarda bu yerel adımları ayrı uygulayın.

6. Denetleyen bilgisayara hedefi ekleyin

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
6.1	Denetleyen bilgisayara dönün. Seçili kaydı değiştirmemek için Add / Edit açıp New tıklayın.
6.2	Office-PC gibi açık bir Machine name girin. Hostname ve IPv4, denetleyene değil hedefe ait gerçek bilgiler olsun.
6.3	Hedefin Network / Location bilgisini girin. Eşleşen yerel ağ etiketleri uygun yolu seçmeye yardım eder.
6.4	Hedef ayarları başka değer gerektirmiyorsa Agent port 49152 kalsın. Ana bağlantı noktası uygun değilse Agent, 49153 kullanabilir.
6.5	Wake-on-LAN için hedefin Ethernet MAC bilgisini girip Enable Wake-on-LAN seçili bırakın. Çalışan bilgisayara normal bağlantı için kaldırabilirsiniz.
6.6	Can act as a WOL Relay, kendi ağında uyandırma isteklerini iletebilen bilgisayarı belirtir. Görevini bilmiyorsanız değiştirmeyin.

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
6.7	Save tıklayın, yeni satırı seçip Refresh status kullanın. Erişilemiyorsa tekrar tekrar denemeden önce bölüm 18'e bakın.
6.8	Uzak hedefi Detect this PC ile doldurmayın: denetleyen bilgisayarı algılar. Bilgiyi hedefin sahibinden veya kendi Viewer uygulamasından alın.

7. Kullanılabilirlik işaretlerini okuyun

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
7.1	ONLINE / AGENT, Agent yanıtı demektir. HD isteyebilirsiniz; ekran bileşenleri ve bağlantı yolu da çalışmalıdır.
7.2	CONNECTED etkin HD oturumunu belirtir. Oturum düğmesiyle açık ekranı öne getirin.
7.3	STARTING uyandırma/başlatma girişimidir. Gerçek Agent yanıtını bekleyin; Windows açılışının bittiğini doğrulamaz.
7.4	OFFLINE sorguların hazır bilgisayar göstermediğini belirtir. Güç ve ağı inceleyin veya şartları sağlanıyorsa Wake kullanın.
7.5	ONLINE / AGENT ? bilgisayarın görünebildiğini fakat Agent'ın mevcut yoldan doğrulanmadığını belirtir. Hedefin kurulumu, Agent ve güvenlik duvarını kontrol edin.
7.6	Sorgular tamamlanırken liste değişebilir. Uyandırma, yeniden başlatma veya denetim isteğinden önce seçili adı doğrulayın.

8. İlk uzak ekranı açın

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
8.1	Hedefi açık, bağlı ve hazırlanmış tutun. Denetleyende satırını seçip Connect HD tıklayın.
8.2	Erişim parolası istenirse hedefte tanımlanan parolayı girin. Uygulama parolası Windows oturum parolasından ayrılır.
8.3	Uzak görüntü ve bağlı durumunu bekleyin. Bağlanıyor yazan pencere henüz kullanılabilir oturum değildir. Hedef bilgisayarda sağ altta küçük bir bildirim görünür. Kapatıldığında, oturum etkin olduğu sürece küçük bir dikey FIC Viewer çubuğu kalır. Son oturum sona erdiğinde ikisi de kaybolur.
8.4	Fare ve klavyeyi yönlendirmek için görüntünün içine tıklayın. Yazmadan önce HD penceresinde hedef adını kontrol edin.
8.5	İlk denemede hedefte sıradan klasör veya metin düzenleyici açın. O bilgisayarın önünde oturur gibi çalışmanızı kaydedin.
8.6	HD penceresini kapatmak bağlantıyı bitirir. Hedefi kapatmaz veya kaldırmaz. Agent daha sonra izinli bağlantıları kabul edebilir.

9. Ekran ve klavyeyi ayarlayın

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
9.1	Fit to Window görüntüyü pencereye sığdırır. Ekranın kısmı görünmüyorsa önce bunu kullanın.
9.2	1:1 / Native doğal ölçekte gösterir. Büyük uzak ekran küçük yerel pencereye tamamen sığmayabilir.
9.3	Full Screen denetleyenin ekranını kullanır. Tam ekrandan çıkmak için Esc basın.
9.4	Hedefin birden çok ekranı varsa Next Monitor gösterileni değiştirir.
9.5	HD içindeki Refresh yeni görüntü ister. Ana listedeki Refresh status ile farklıdır.
9.6	Girdi etkin HD penceresine gider. Yerel iş için yerel uygulamaya, uzaktan girdiye dönmek için istediğiniz uzak ekrana tıklayın.
9.7	Ses ve bazı korumalı Windows ekranları hedef bileşenlerine ve Windows oturumuna bağlıdır. Masaüstünün görünmesi her bilgisayarda tüm ses/oturum açma işlevlerini garanti etmez.

10. Metin kopyalayın ve dosya aktarın

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
10.1	HD penceresindeki Copy / Paste düğmesi yönergeleri açar; tek başına bir aktarım başlatmaz. Pano eşitlemesi etkin bağlı HD penceresini izler. Aynı anda amaçlanan hedefle çalışın ve özel veri kopyalamadan adını doğrulayın.
10.2	Metin göndermek için yerel uygulamada kopyalayın, hedef HD'yi etkinleştirip metin alanına tıklayın ve Paste veya Ctrl+V kullanın.
10.3	Almak için uzak uygulamada kopyalayıp yerel hedefe geçerek yapıştırın. Metin ve biçim desteği mevcut pano biçimlerine bağlıdır.
10.4	Dosya/klasörü yerel dosya yöneticisinde seçip Copy veya Ctrl+C kullanın. Hedef HD'yi etkinleştirin ve aktarımın bitmesini bekleyin.
10.5	Uzak ekranda hedef klasörü açıp Paste veya Ctrl+V kullanın. Copy önce pano verisini aktarır; Paste seçtiğiniz yere koyar.
10.6	Almak için uzak dosya yöneticisinde seçip kopyalayın. Bitene kadar aynı HD etkin kalsın, sonra yerel klasöre geçip yapıştırın.
10.7	Cancel / Clear CP bekleyen kopyalama/yapıştırmayı iptal eder veya aktarım tamponunu temizler. Asıl dosyaları silme komutu değildir.
10.8	Asılları silmeden tamamlanmasını bekleyip hedefi doğrulayın. İptal sonrası yeni deneme için yeni Copy yapın; eski pano seçiminin kendiliğinden tekrarlanacağını varsaymayın.

11. Uzak sistem işlemlerinde dikkatli olun

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
11.1	Hedefte Ctrl+Alt+Del istemek için HD araç çubuğu düğmesini kullanın. Fiziksel tuş birleşimi normalde denetleyenin Windows sistemine aittir.
11.2	Hedef veya yol desteklemiyorsa düğme kullanılamayabilir. Sonucu okuyun; gönderilen istek her zaman doğrulanmış ekran geçişi değildir.
11.3	Restart, adı verilen hedefin yeniden başlamasını ister. İşinizi kaydedip onayı okuyun; yanlış bilgisayarı yeniden başlatmayın.
11.4	Yeniden başlatma oturumu keser. Windows ve Agent dönsün, kullanılabilir olunca bağlanın. Başarısızlık bildirilir; başarılı varsaymayın.

12. Kapalı bilgisayarı uyandırın

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
12.1	Wake-on-LAN uygun donanım, etkin bellek/bağdaştırıcı ayarları, Ethernet bağdaştırıcısına güç ve doğru Ethernet MAC gerektirir.
12.2	Önce hedef açıkken normal HD'yi doğrulayın, sonra uyandırmayı deneyin. Uygulama kurmak desteklenmeyen donanıma uyandırma eklemes.
12.3	Hedef satırını seçip Wake tıklayın. Kayıtlı IPv4 ve MAC hedefe ait olmalıdır.
12.4	Başarı iletisi isteğin gönderildiğini doğrular. Connect HD hazır saymadan ONLINE / AGENT bekleyin.
12.5	Başka konumda uyandırma, kullanılabilir yol ve o ağda çalışan röle bilgisayar gerektirir. Tamamen kapalı konum isteği iletemez.
12.6	Başarısızsa güç, Ethernet, bellek ve kayıtlı MAC kontrol edin. İlgisiz ayar değiştirmek yerine ağlar arası yönlendirmeyi yöneticiye sorun.

13. Erişim parolası ve koruma

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
13.1	Yalnızca sahip olduğunuz veya yönetme izniniz bulunan bilgisayarları ayarlayın. Uzaktan denetim ve pano paylaşımı hedefin işine ve verilerine erişim verir.
13.2	Hedefin kendisinde yerel kaydı düzenleyip Require an access password seçin, parolayı girip kaydedin. Bu bilgisayarın Agent ayarını yapar.
13.3	Denetleyende hedef kaydına orada zaten belirlenen parolayı girin. Uzak kayıt düzenlemek diğer bilgisayarda yeni parola oluşturmaz.
13.4	Remember password on this PC bu Windows hesabında sonraki kullanım için saklar. Paylaşılan denetleyende kapalı bırakın; her yeni oturumda parola istenebilir.

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
13.5	Boş parola alanı mevcut parolayı korur. Boş kaydetmenin korumayı kaldıracağını düşünmeyin.
13.6	Güvenlik duvarı ve antivirüs açık kalsın. Agent, 49152 veya 49153, ekran/yardımcı kanallar başka portlar kullanır. Yöneticiyle bileşenlere yalnızca amaçlanan ağda izin verin; portları gelişigüzel açmayın.

14. İsteğe bağlı özel eşleştirme

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
14.1	Private pairing, denetleyen Viewer ile hedef Agent'ı aynı gizli kodla eşleştirir. Erişim parolasından ayırır.
14.2	Denetleyende hedefi seçip Private pairing açın. Generate code tıklayın veya anlaşılmış kodu yapıştırın, ardından Save in Viewer for the selected target seçin.
14.3	Kodu güvenilir özel kanaldan iletin. Elinde tutan eşleşmiş bağlantı isteyebilir; ekran görüntüsü, genel paket veya destek günlüğüne koymayın.
14.4	Hedefin kendisinde Private pairing açıp aynı kodu girin. Apply to this PC's Agent (Windows confirmation) seçili uzak hedefi değil, pencerenin açık olduğu bilgisayarı değiştirir.
14.5	Yalnızca eşleşmiş bağlantılar için uygulamadan önce Require paired connections for this PC's Agent seçin. Beklenen Windows iznini onaylayıp sonucu doğrulayın.
14.6	Eşleştirmeden sonra HD'yi kapatıp açın. Tanımlı erişim parolası yine gerekir; eşleştirme onun yerine geçmez.
14.7	Eşleştirme isteyen hedef eski/eşleşmemiş Viewer'ı reddedebilir. Uygulama başarısızsa korumayı tutup hedef sürümünü ve hesap yetkilerini kontrol edin.

15. Yardım ve çevrimdışı kılavuz

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
15.1	Ana veya HD penceresinde Help tıklayın. Getting started kısa giriş, Technical documentation İngilizce teknik bilgi açar; Check for Updates yeni sürümü denetler. Kontroller İngilizce kalır.
15.2	Open PDF manual seçin, ardından dili seçin. İlgili PDF, kurulu Manuals klasöründen varsayılan PDF okuyucunuzda açılır; internet bağlantısı gerekmez.
15.3	PDF açılmazsa Windows içinde varsayılan PDF okuyucu ayarlayın. Kılavuz eksik veya bozuksa sağlanan kılavuzları geri yüklemek için resmî Setup yeniden çalıştırın.

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
15.4	About FIC Viewer sürüm, platform ve kurulum klasörünü gösterir. Yardım isterken sürüm ve tam hatayı verin; parola, eşleştirme kodu ve özel listeyi çıkarın.

16. Listenin özel yedeğini saklayın

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
16.1	Kurulum klasöründeki machines.ini etkin listedir. Güncelleme veya başka bilgisayara taşımadan önce güvenli özel yedek konumuna kopyalayın.
16.2	About FIC Viewer ile kurulum klasörünü bulun. Windows File Explorer ile yolu açıp machines.ini bulun.
16.3	Copy kullanın, özel yedek klasörüne geçip Paste yapın. Etkin dosyayı kurulumda bırakın; yedek klasörünü sonra tanımak için tarihleyin.
16.4	Uygulama, bilgisayar bağlantı ayarlarını içeren yardımcı machines-defaults.ini dışı aktarabilir. Etkin kurulu machines.ini dosyasından farklıdır ve özel tutulmalıdır.
16.5	Liste yedeği bağlantı bilgisi içerir; Agent kurmaz veya bilgisayarın parola/eşleştirme ayarının yerini tutmaz. Her hedefi ayrı hazırlayın.
16.6	Listeyi geri yüklemek özel ad ve adresleri de döndürebilir. Kişisel machines.ini dosyasını genel dağıtım paketine koymayın.

17. Güncellemeyi denetleyin ve kurun

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
17.1	FIC Viewer her açılışta arka planda güncelleme denetler. Help > Check for Updates de seçilebilir. Denetim kendiliğinden indirme veya kurulum yapmaz.
17.2	Kaynak resmî FICViewer-Updates GitHub yayınıdır. Yayın yoksa, ağ kullanılamıyorsa veya denetim başarısızsa mevcut uygulamayı kullanın. Denetlenememesi en yeni sürümde olduğunuzu kanıtlamaz.
17.3	Yeni sürümde numarayı ve onay iletisini okuyun. Yes uygun Windows x64 veya XP x86 kurucusunu indirir; No güncellemeden devam eder. Özel bir güncellemeyi indirmek için istendiğinde sitenin indirme erişim parolasını girin. Bu parola, hedef bilgisayardaki Agent parolasından ve Windows oturum açma parolasından ayrıdır; kaydedilmez.
17.4	Çalıştırmadan önce yayımlanan SHA256 ve belirli mevcut FIC sertifikasının geçerli Windows Authenticode imzası gereklidir. Dosya doğrulama ve başlatma sırasında değiştirilmeye karşı korunur.
17.5	İmzasız, değiştirilmiş, güvenilmeyen veya farklı yayıncıya ait dosya engellenir. FIC Viewer çalışır kalır. Uyarıyı başka doğrulanmamış dosyayla aşmayın.

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
17.6	Mevcut özel/kendinden imzalı FIC sertifikasına bu bilgisayarda güvenilmelidir. Güven oluşturmak için paket sahibi veya yöneticiden kimliğini doğrulamasını isteyin.
17.7	Windows XP, GitHub için modern HTTPS/TLS veya imza denetimini desteklemeyebilir. Güvenli denetim yoksa resmî XP Setup'ı desteklenen modern bilgisayarda indirin, kimliğini doğrulayın ve doğrulanmış dosyayı elle güncellemek üzere XP'ye taşıyın. Sertifika denetimlerini kapatmayın.
17.8	Güncellemeden önce bölüm 16'ya göre machines.ini yedekleyin. Resmî yeni Setup'ı çalıştırıp bitmesini bekleyin. Mevcut liste, bilgisayar ayarları ve kayıtlı erişim/eşleştirme ayarları korunur.

18. Sorun giderme ve kaldırma

Adım	Yapılacak işlem ve beklenen sonuç
18.1	Boş liste: yeni kurulumda bölüm 5 ve 6 ile kayıt oluşturun. Refresh status kayıtları denetler; tüm bilgisayarları kendiliğinden bulup eklemes.
18.2	Hedef yok: güç, ağ, gerçek IPv4/Hostname, eşleşen konum, tamamlanmış Setup ve Agent kontrol edin. Bilgiler düzeldikten sonra deneyin.
18.3	Agent çevrimiçi ama görüntü yok: hedef görüntü bileşenlerini ve yol/güvenlik duvarı iznini kontrol edin. İnternet yönlendirmesinden önce aynı güvenilir LAN üzerinde deneyin.
18.4	Parola/eşleştirme reddedildi: hedefin sırrını ve bu Windows hesabının kayıtlı eşleştirmesini doğrulayın. Hatayı gizlemek için korumayı kapatmayın.
18.5	Donmuş görüntü/pano: doğru HD seçin, duruma göre Refresh veya Cancel / Clear CP ve gerekirse yeniden bağlantı kullanın. İptal sonrası yeni Copy gerekir.
18.6	Kaldırmadan önce işi kaydedip oturumları kapatın. Start Menu içindeki FIC Viewer grubunda FIC Uninstall veya Uninstall FIC Viewer ya da Windows kurulu program kaydını kullanın. Beklenen izni onaylayın; XP hizmetini kaldırmak yönetici gerektirir.
18.7	Kaldırma, otomatik başlangıcı ve ilgili kısayol/kayıtları siler, sonraki kurulum için machines.ini dosyasını tutar. Önemli ayarların kendi yedeğini saklayın.