

FIC Viewer 1.2.282

Udhëzues për fillestarë – Windows x64 dhe Windows XP x86

Filloni këtu edhe nëse nuk keni përdorur kurrë qasje në distancë. Ky udhëzues shpjegon cilin kompjuter të përgatitni, çfarë të shkruani, si të hapni një ekran në distancë dhe si të përfundoni në mënyrë të sigurt. Butonat e aplikacionit mbeten në anglisht në të gjitha përkthimet.

1. Dalloni dy kompjuterët

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
1.1	PC-ja kontrolluese është kompjuteri ku jeni ulur. Dritarja e saj FIC Viewer rendit kompjuterët me të cilët mund të lidheni.
1.2	PC-ja e synuar është kompjuteri ekranin e të cilit doni të shihni dhe kontrolloni. Edhe aty duhet të instalohet FIC Viewer.
1.3	Agent punon në sfond në kompjuterin e synuar. U përgjigjet kontrolleve të disponueshmërisë dhe ndihmon në krijimin e lidhjeve në distancë. Komponentët e shfaqjes ofrojnë pamjen e ekranit.
1.4	Setup instalon së bashku Viewer, Agent dhe komponentët e nevojshëm. Nuk instaloni veçmas çdo EXE ndihmëse.
1.5	Secila PC mund të kontrollojë ose të jetë objekt lidhjeje. Një hyrje e ruajtur në listë nuk instalon dhe nuk aktivizon vetvetiu Agent në PC-në tjetër.
1.6	Ky version përdor një paketë të vetme të përbashkët. Një instalim i ri fillon me listë bosh kompjuterësh. Përditësimet ruajnë listën ekzistuese dhe cilësimet e kompjuterëve, qasjes e çiftimit; nuk nevojitet një botim personal më vete.

2. Përgatitja para instalimit

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
2.1	Përdorni Setup zyrtar për sistemin tuaj. Nëse shkarkuat një COMPLETE ZIP, nxirreni në një dosje normale para se të hapni Setup; mos e ekzekutoni nga brenda ZIP.
2.2	Setup EXE i ri zyrtar përfshin skedarët e programit dhe manualët PDF të nevojshme për instalim. COMPLETE përmban edhe burime dhe materiale ndërtimi për pronarin ose zhvilluesin; përdoruesit e zakonshëm nuk ekzekutojnë këto skripte dhe Setup nuk i instalon.
2.3	Zgjidhni WIN_x64 për një PC Windows të mbështetur me 64 bit. Zgjidhni XP_x86 për Windows XP SP3 me 32 bit. Secila PC përdor paketën që i përshtatet sistemit të vet.
2.4	Për provën e parë, lidhni të dyja PC-të në të njëjtin rrjet lokal të besuar dhe mbajeni të ndezur kompjuterin e synuar. Nuk nevojitet Wake-on-LAN për të kontrolluar një PC që tashmë punon.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
2.5	Siguroni një administrator për shërbimet dhe komponentët e ekraneve të mbrojtura. Windows mund të kërkojë leje gjatë Setup; instalimi i shërbimit XP kërkon llogari administratori.
2.6	Shënoni emrin e kompjuterit të synuar, adresën aktuale IPv4 dhe etiketën e rrjetit/vendndodhjes. Nëse përdorni tashmë FIC Viewer, kopjoni fillimisht machines.ini në një dosje rezervë të sigurt.

3. Instalimi në secilën PC

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
3.1	Në PC-në Windows x64, klikoni dy herë FICViewer_Setup_WIN_x64.exe në dosjen kryesore të paketës së nxjerrë.
3.2	Në PC-në XP përdorni FICViewer_Setup_XP_x86.exe. Mund të lidheni ndërmjet dy botimeve; skedarët e tyre Setup janë të ndryshëm.
3.3	Lexoni mesazhet e Setup dhe miratoni kërkesën e pritshme të Windows për leje për këtë paketë. Lëreni Setup të përfundojë para se ta nisni përsëri.
3.4	Dosja e aplikacionit të përdoruesit zakonisht është %LOCALAPPDATA%\FIC Viewer; sistemet më të vjetra mund të përdorin dosjen përkatëse të të dhënave të aplikacionit. About tregon shtegun real të instalimit.
3.5	Setup krijon shkurtore në Desktop dhe menynë Start, një hyrje çinstalimi dhe nisjen automatike. Zakonisht hap Viewer kur përfundon instalimi.
3.6	Nëse Setup thotë se duhet konfigurim, skedarët Viewer janë instaluar, por Agent i kompjuterit ende nuk është plotësisht përgatitur për qasje para hyrjes në Windows. Plotësoni hyrjen e PC-së lokale sipas pjesës 5, pastaj ekzekutoni sërish Setup.
3.7	Një paralajmërim XP për Agent e nisjes do të thotë se shërbimi i tij nuk u përfundua. Ekzekutoni sërish XP Setup nga llogari administratori; mos e konsideroni paralajmërimin instalim të plotë të shërbimit.
3.8	Përsëriteni instalimin në PC-në tjetër. Instalimi vetëm në PC-në kontrolluese nuk e bën të arritshëm në distancë një kompjuter të papërgatitur.

4. Hapja e Viewer dhe gjetja e dritares

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
4.1	Hapni FIC Viewer nga shkurtorja në Desktop ose menynë Start. Kontrolloni që titulli tregon versionin 1.2.282.
4.2	Nëse dritarja është fshehur, shikoni zonën e njoftimeve pranë orës së Windows, përfshirë panelin e ikonave të fshehura. Klikoni dy herë ikonën FIC Viewer për ta shfaqur.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
4.3	Klikoni me të djathtën ikonën për menynë. Mbyllja e dritares kryesore e fsheh në zonën e njoftimeve; përdorni Exit kur doni të mbyllni Viewer.
4.4	Lista kryesore përmban kompjuterët e ruajtur. Zgjidhni një rresht me një klikim para redaktimit, zgjimit ose lidhjes.
4.5	Refresh status kontrollon disponueshmërinë. Kontrollat në sfond gjithashtu përditësojnë listën. Kontrollohet Agent; kjo nuk hap vetvetiu desktopin në distancë.

5. Krijimi i hyrjes për PC-në që përdorni

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
5.1	Në vetë PC-në e synuar hapni Add / Edit. Nëse zgjidhet një rresht ekzistues, redaktuesi e shfaq atë; klikoni New për një hyrje më vete.
5.2	Klikoni Detect this PC për të lexuar emrin, adresën IPv4 dhe MAC Ethernet të KËSAJ PC-je. Nuk kërkon një PC tjetër në distancë.
5.3	Nëse zbulimi nuk gjen përshtatës Ethernet të përdorshëm, kontrolloni që është i lidhur dhe aktiv. Mesazhi i redaktuesit shpjegon cilat të dhëna u gjetën.
5.4	Shkruani Network / Location me dorë, për shembull Office. Përdorni të njëjtën etiketë për PC-të në të njëjtin rrjet lokal dhe një tjetër për vendndodhje tjetër.
5.5	Krahasoni Machine name, Hostname dhe IPv4 me të dhënat reale të kësaj PC-je. Përdorni adresën aktuale të vlefshme; rezervimi në ruter ndihmon ta mbani të qëndrueshme.
5.6	Agent port zakonisht mbetet 49152. Nëse nuk ju duhet Wake-on-LAN dhe nuk keni MAC Ethernet, hiqni përzgjedhjen Enable Wake-on-LAN; përndryshe kërkohet MAC për ruajtje.
5.7	Klikoni Save. Emri, IPv4 dhe Network / Location janë të detyrueshme. Hyrja e ruajtur shfaqet në listën kryesore; korrigjoni çdo mesazh verifikimi para vazhdimi.
5.8	Nëse Setup kërkoi më parë konfigurim lokal, ekzekutoni tani sërish Setup përkatës për të përgatitur Agent e nisjes. Kryeni këta hapa lokalë veçmas në çdo PC që duhet të pranojë lidhje.

6. Shtimi i kompjuterit të synuar në PC-në kontrolluese

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
6.1	Kthehuni te PC-ja kontrolluese. Hapni Add / Edit dhe klikoni New që të mos mbishkruani një kompjuter të zgjedhur.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
6.2	Shkruani një Machine name të qartë, si Office-PC. Shkruani Hostname dhe adresën IPv4 reale të kompjuterit të synuar, jo të PC-së kontrolluese.
6.3	Shkruani Network / Location të kompjuterit të synuar. Etiketat përputhëse të rrjetit lokal ndihmojnë aplikacionin të zgjedhë rrugën e duhur.
6.4	Lëreni Agent port në 49152, përveçse kur konfigurimi i kompjuterit të synuar kërkon tjetër vlerë. Agent mund të përdorë 49153 kur porta kryesore është e padisponueshme.
6.5	Për Wake-on-LAN, shkruani MAC Ethernet të kompjuterit të synuar dhe mbani të zgjedhur Enable Wake-on-LAN. Për lidhje të zakonshme me një PC në punë mund ta hiqni përzgjedhjen.
6.6	Can act as a WOL Relay përshkruan një PC që mund të përcjellë kërkesa zgjimi në rrjetin e vet. Mos e ndryshoni nëse nuk e dini rolin e parashikuar të asaj PC-je.
6.7	Klikoni Save, zgjidhni rreshtin e ri dhe klikoni Refresh status. Nëse nuk bëhet i disponueshëm, ndiqni pjesën 18 para përpjekjeve të përsëritura.
6.8	Mos përdorni këtu Detect this PC për të plotësuar kompjuterin në distancë: ai zbulon PC-në kontrolluese. Merrni të dhënat në distancë nga pronari i kompjuterit të synuar ose nga Viewer i tij.

7. Leximi i treguesve të disponueshmërisë

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
7.1	ONLINE / AGENT do të thotë se Agent u përgjigj. Mund të kërkonti lidhje HD; komponentët e ekranit dhe rruga e lidhjes ende duhet të funksionojnë.
7.2	CONNECTED do të thotë se një seancë HD është aktive. Përdorni butonin e seancës për të sjellë ekranin ekzistues në plan të parë.
7.3	STARTING tregon një përpjekje zgjimi/nisjeje në vazhdim. Prisni përgjigje reale nga Agent; nuk konfirmon se Windows ka përfunduar nisjen.
7.4	OFFLINE tregon se kontrollet e disponueshme nuk e paraqesin kompjuterin si gati. Kontrolloni energjinë dhe rrjetin, ose përdorni Wake nëse plotësohen kushtet.
7.5	ONLINE / AGENT ? do të thotë se një kompjuter mund të jetë i pranishëm, por Agent i tij nuk është konfirmuar nga rruga aktuale. Kontrolloni instalimin e synuar, Agent dhe murin mbrojtës.
7.6	Lista mund të ndryshojë ndërsa kontrollet përfundojnë. Konfirmoni emrin e kompjuterit të zgjedhur para një kërkesë zgjimi, rinisjeje ose kontrolli në distancë.

8. Hapja e ekranit të parë në distancë

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
8.1	Mbajeni kompjuterin e synuar të ndezur, të lidhur dhe të përgatitur. Në PC-në kontrolluese zgjidhni rreshtin e tij dhe klikoni Connect HD.
8.2	Nëse kërkohet fjalëkalim qasjeje, shkruani fjalëkalimin e konfiguruar për kompjuterin e synuar. Ky fjalëkalim i aplikacionit është i ndarë nga ai i hyrjes në Windows.
8.3	Prisni pamjen në distancë dhe gjendjen e lidhur. Një dritare që thotë Connecting nuk është ende seancë e përdorshme. Në kompjuterin e synuar shfaqet një njoftim i vogël poshtë djathtas. Kur e mbyllni, mbetet një shirit i vogël vertikal FIC Viewer për sa kohë seanca është aktive. Të dy zhduken pas përfundimit të seancës së fundit.
8.4	Klikoni brenda pamjes në distancë për të drejtuar aty miun dhe tastierën. Kontrolloni emrin e kompjuterit të synuar në dritaren HD para se të shkruani.
8.5	Në provën e parë hapni një dosje të zakonshme ose redaktues teksti në kompjuterin e synuar. Ruajeni punën aty sikur të ishit ulur pranë asaj PC-je.
8.6	Mbyllni dritaren HD për të përfunduar atë lidhje. Kjo nuk e fik dhe nuk e çinstalton kompjuterin e synuar. Agent mund të vazhdojë të pranojë më vonë lidhje të autorizuara.

9. Rregullimi i ekranit dhe përdorimi i tastierës

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
9.1	Fit to Window përshtat pamjen në distancë me dritaren e disponueshme. Përdoreni fillimisht nëse pjesë të ekranit janë jashtë zonës së dukshme.
9.2	1:1 / Native e shfaq pamjen në shkallën origjinale. Një ekran i madh në distancë mund të mos futet plotësisht në një dritare lokale më të vogël.
9.3	Full Screen përdor ekranin e PC-së kontrolluese. Shtypni Esc për të dalë nga mënyra e ekranit të plotë.
9.4	Next Monitor ndryshon monitorin e shfaqur kur kompjuteri i synuar ka disa ekrane.
9.5	Refresh në dritaren HD kërkon pamje të re. Është ndryshe nga Refresh status në listën kryesore të kompjuterëve.
9.6	Hyrja shkon te dritarja HD aktive. Klikoni një aplikacion lokal për të punuar lokalisht, pastaj ekranin e dëshiruar në distancë për të vazhduar hyrjen atje.
9.7	Audioja dhe disa ekrane të mbrojtura Windows varen nga komponentët dhe seanca Windows e kompjuterit të synuar. Desktopi i dukshëm nuk garanton çdo funksion audioje ose hyrjeje në çdo PC.

10. Kopjimi i tekstit dhe transferimi i skedarëve

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
10.1	Butoni Copy / Paste në dritaren HD hap udhëzimet; ai vetë nuk fillon një transferim. Sinkronizimi i kujtesës së kopjimit ndjek dritaren HD aktive të lidhur. Punoni me një kompjuter të synuar njëherësh dhe kontrolloni emrin para kopjimit të të dhënave private.
10.2	Për të dërguar tekst, kopjojeni në një aplikacion lokal, aktivizoni dritaren HD të kompjuterit të synuar, klikoni fushën përfundimtare të tekstit dhe përdorni Paste ose Ctrl+V.
10.3	Për të marrë tekst, kopjojeni brenda aplikacionit në distancë, kaloni te destinacioni lokal dhe ngjiteni. Mbështetja e tekstit dhe formatimit varet nga formatet e disponueshme të kujtesës së kopjimit.
10.4	Për të dërguar skedar ose dosje, zgjidheni në menaxherin lokal të skedarëve dhe përdorni Copy ose Ctrl+C. Aktivizoni dritaren HD të kompjuterit të synuar dhe prisni përfundimin e treguar nga statusi i transferimit.
10.5	Hapni dosjen e dëshiruar të destinacionit në ekranin në distancë dhe përdorni Paste ose Ctrl+V. Copy fillimisht transferon të dhënat e kujtesës së kopjimit; Paste i vendos në destinacionin që zgjidhni.
10.6	Për të marrë skedarë, zgjidhni në menaxherin në distancë dhe kopjojeni. Mbajeni aktive atë seancë HD deri në përfundim të transferimit, pastaj kaloni në një dosje lokale dhe ngjitini.
10.7	Përdorni Cancel / Clear CP për të anuluar kopjimin/ngjitjen në pritje ose për të pastruar buferin e transferimit. Nuk është komandë për të fshirë skedarët origjinalë burimorë.
10.8	Prisni përfundimin dhe kontrolloni destinacionin para se të fshini origjinalet. Pas anulimit të transferimit bëni një Copy të ri për një përpjekje të re; mos supozoni se një përzgjedhje e vjetër do të riprovohet automatikisht.

11. Përdorimi me kujdes i veprimeve të sistemit në distancë

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
11.1	Përdorni butonin Ctrl+Alt+Del në shiritin HD për të kërkuar këtë veprim në kompjuterin e synuar. Kombinimi fizik i tasteve zakonisht i përket PC-së Windows kontrolluese.
11.2	Butoni mund të mos jetë i disponueshëm nëse kompjuteri i synuar ose rruga aktuale nuk e mbështet. Lexoni rezultatin; kërkesa e dërguar nuk është gjithmonë ndryshim i konfirmuar ekrani.
11.3	Restart kërkon rinisjen e kompjuterit të emërtuar. Ruani punën në distancë fillimisht dhe lexoni konfirmimin që të mos rinisni PC-në e gabuar.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
11.4	Restart ndërpret seancën. Prisni kthimin e Windows dhe Agent; rilidhuni kur kompjuteri të jetë i disponueshëm. Dështimi raportohet dhe nuk duhet supozuar sukses.

12. Zgjidhimi i një kompjuteri të fikur

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
12.1	Wake-on-LAN kërkon pajisje të përshtatshme të synuara, cilësime firmware/përshtatësi rrjeti të aktivizuara, energji për përshtatësin Ethernet dhe MAC Ethernet të saktë.
12.2	Së pari provoni lidhje normale HD kur kompjuteri i synuar punon. Pastaj testoni zgjidhjen; instalimi i kontrollit në distancë nuk mundëson vetvetiu zgjidhje të pambështetura nga pajisjet.
12.3	Zgjidhni rreshtin e kompjuterit të synuar dhe klikoni Wake. IPv4 dhe MAC të ruajtura duhet t'i përkasin atij kompjuteri.
12.4	Një mesazh i suksesshëm zgjidhje konfirmon dërgimin e kërkesës. Prisni ONLINE / AGENT para se ta konsideroni kompjuterin gati për Connect HD.
12.5	Zgjidhimi i një PC-je në vendndodhje tjetër kërkon rrugë të përdorshme dhe një PC ndërmjetësuese të disponueshme në atë rrjet. Një vendndodhje krejtësisht e fikur nuk mund të përcjellë kërkesë.
12.6	Nëse zgjidhimi dështon, kontrolloni energjinë, lidhjen Ethernet, firmware dhe MAC e ruajtur të kompjuterit të synuar. Pyetni administratorin e rrjetit për drejtimin ndërmjet rrjeteve në vend që të ndryshoni cilësime të palidhura.

13. Vendosja e fjalëkalimit dhe mbrojtja e qasjes

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
13.1	Konfiguroni qasje vetëm në kompjuterë tuaj ose që lejoheni t'i administroni. Kontrolli në distancë dhe ndarja e kujtesës së kopjimit japin qasje te puna dhe të dhënat e kompjuterit të synuar.
13.2	Në vetë kompjuterin e synuar redaktoni hyrjen lokale, zgjidhni Require an access password, shkruani fjalëkalimin e zgjedhur dhe ruani. Kjo konfiguron Agent të asaj PC-je.
13.3	Në PC-në kontrolluese redaktoni hyrjen e kompjuterit të synuar dhe përdorni fjalëkalimin e konfiguruar tashmë atje. Redaktimi i një hyrjeje në distancë nuk vendos fjalëkalim të ri në PC-në tjetër.
13.4	Remember password on this PC e ruan për përdorim të mëvonshëm në këtë llogari Windows. Lëreni të çaktivizuar në një PC kontrolluese të përbashkët; fjalëkalimi mund të kërkohej për çdo seancë të re.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
13.5	Fusha bosh e fjalëkalimit ruan fjalëkalimin ekzistues. Mos supozoni se ruajtja e fushës bosh heq mbrojtjen.
13.6	Mbani aktiv murin mbrojtës dhe antivirusin. Trafiku Agent përdor 49152 ose 49153; kanalet e ekranit/ndihmës përdorin porta të tjera të aplikacionit. Me ndihmën e administratorit, lejoni komponentët e dhënë vetëm në rrjetin e synuar, në vend që të hapni porta pa dallim.

14. Çiftimi privat opsional ndërmjet Viewer dhe Agent

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
14.1	Private pairing lidh një Viewer kontrollues me Agent të kompjuterit të synuar përmes të njëjtit kod sekret. Është i ndarë nga fjalëkalimi i qasjes.
14.2	Në PC-në kontrolluese zgjidhni kompjuterin e synuar dhe hapni Private pairing. Klikoni Generate code ose ngjitni kodin e rënë dakord, pastaj zgjidhni Save in Viewer for the selected target.
14.3	Kalojeni kodin përmes një kanali privat të besuar. Kushdo që e ka mund të kërkojë lidhje të çiftuar; mos e përfshini në pamje ekrani, paketa publike ose regjistra ndihme.
14.4	Në vetë PC-në e synuar hapni Private pairing dhe shkruani TË NJËJTIN kod. Apply to this PC's Agent (Windows confirmation) ndryshon gjithmonë PC-në ku dritarja është hapur, jo PC-në në distancë të zgjedhur.
14.5	Për të pranuar vetëm lidhje të çiftuara, zgjidhni Require paired connections for this PC's Agent para zbatimit. Miratoni kërkesën e pritshme të Windows për leje dhe kontrolloni rezultatin.
14.6	Mbyllni dhe rihapni lidhjen HD pas çiftimit. Çdo fjalëkalim qasjeje i konfiguruar ende kërkohet; çiftimi nuk e zëvendëson.
14.7	Një kompjuter që kërkon çiftim mund të refuzojë Viewer më të vjetër ose të paçiftuar. Nëse zbatimi dështon, ruani mbrojtjen ekzistuese dhe kontrolloni versionin e synuar dhe lejet e llogarisë.

15. Hapja e Help dhe leximi pa Internet

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
15.1	Klikoni Help në dritaren kryesore ose në një dritare HD. Getting started hap hyrjen e shkurtër; Technical documentation hap informacionet teknike në anglisht. Check for Updates kërkon version të ri. Kontrolllet mbeten në anglisht.
15.2	Zgjidhni Open PDF manual, pastaj një gjuhë. PDF-ja përkatëse hapet nga dosja e instaluar Manuals në lexuesin e parazgjedhur PDF; nuk nevojitet lidhje interneti.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
15.3	Nëse PDF-ja nuk hapet, caktoni një lexues të parazgjedhur PDF në Windows. Nëse udhëzuesi mungon ose është dëmtuar, ekzekutoni sërish Setup zyrtar për të rivendosur manualët e përfshira.
15.4	About FIC Viewer tregon versionin, platformën dhe dosjen e instaluar. Kur kërkonti ndihmë, jepni versionin dhe gabimin e saktë; mos jepni fjalëkalime, kode çiftimi ose lista private kompjuterësh.

16. Mbajtja e një kopjeje rezervë private të listës

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
16.1	machines.ini në dosjen e aplikacionit të instaluar është lista aktive e kompjuterëve. Kopjojeni në një vend privat të sigurt para përditësimit ose kalimit në PC tjetër.
16.2	Hapni About FIC Viewer për të gjetur dosjen e instaluar. Hapni atë shteg në Eksploruesin e skedarëve Windows dhe gjeni machines.ini.
16.3	Përdorni Copy, hapni një dosje private rezervë dhe përdorni Paste. Mbajeni skedarin aktiv në dosjen e instalimit; vendosni datë në dosjen rezervë për ta dalluar më vonë.
16.4	Aplikacioni mund të eksportojë një machines-defaults.ini shoqërues me cilësimet e lidhjes së kompjuterëve. Ndryshon nga machines.ini aktiv i instaluar dhe duhet mbajtur privat.
16.5	Kopja e listës përmban të dhëna lidhjeje; nuk instalon Agent dhe nuk zëvendëson konfigurimin e fjalëkalimit/çiftimit të asaj PC-je. Përgatitni çdo kompjuter të synuar veçmas.
16.6	Rikthimi i një liste mund të rikthejë edhe adresa dhe emra privatë. Mos kopjoni një machines.ini personal në një paketë për shpërndarje publike.

17. Kontrolli i përditësimeve dhe instalimi i një versioni të ri

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
17.1	FIC Viewer kontrollon përditësimet në sfond sa herë nis. Mund të zgjidhni edhe Help > Check for Updates. Vetë kontrolli nuk shkarkon dhe nuk instalon paketë.
17.2	Burimi është versioni zyrtar FICViewer-Updates në GitHub. Nëse nuk ka version të publikuar, rrjeti është i padisponueshëm ose kontrolli dështon, vazhdoni me aplikacionin e instaluar. Kontrolli i padisponueshëm nuk provon se keni versionin më të ri.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
17.3	Nëse gjendet version më i ri, lexoni numrin dhe mesazhin e konfirmimit. Zgjidhni Yes për të shkarkuar instaluesin përkatës Windows x64 ose XP x86, ose No për të vazhduar pa përditësim. Për të shkarkuar një përditësim privat, vendosni fjalëkalimin e qasjes të shkarkimit të faqes kur t'ju kërkohet. Ky fjalëkalim është i ndryshëm nga ai i Agent në kompjuterin e synuar dhe nga fjalëkalimi i hyrjes në Windows; ai nuk ruhet.
17.4	Para nisjes së përditësimit aplikacioni kërkon shumën e publikuar SHA256 dhe një nënshkrim të vlefshëm Windows Authenticode nga certifikata e caktuar ekzistuese e nënshkrimit FIC. Skedari mbrohet nga zëvendësimi gjatë verifikimit dhe nisjes.
17.5	Shkarkimet e panënshkruara, të ndryshuara, jo të besuara ose nga botues tjetër bllokohen. FIC Viewer vazhdon të punojë. Mos e anashkaloni paralajmërimin duke ekzekutuar një skedar tjetër të paverifikuar.
17.6	Certifikata ekzistuese private/e vetënënshkruar FIC duhet të jetë e besuar në atë PC që verifikimi të ketë sukses. Për ndihmë në vendosjen e besimit, kërkojini pronarit të paketës ose administratorit të verifikojë identitetin e saj.
17.7	Windows XP mund të mos ketë HTTPS/TLS modern ose verifikim nënshkrimesh të nevojshëm për përditësimet GitHub. Nëse kontrolli i sigurt është i padisponueshëm, shkarkoni XP Setup zyrtar në një PC moderne të mbështetur, verifikoni identitetin aty dhe kaloni skedarin e verifikuar në XP për përditësim manual. Mos çaktivizoni kontrollet e certifikatave.
17.8	Bëni kopje të machines.ini sipas pjesës 16 para përditësimit. Ekzekutoni Setup e ri zyrtar dhe lëreni të përfundojë. Ruhen lista ekzistuese, cilësimet e kompjuterëve dhe cilësimet e ruajtura të qasjes/çiftimit.

18. Zgjidhja e problemeve dhe çinstalimi

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
18.1	Listë bosh: në një instalim të ri, krijoni hyrje sipas pjesëve 5 dhe 6. Refresh status kontrollon hyrjet e ruajtura; nuk zbulon dhe shton automatikisht çdo PC.
18.2	Kompjuter i synuar i padisponueshëm: kontrolloni energjinë, rrjetin, IPv4/Hostname reale, vendndodhjen përputhëse, Setup të përfunduar dhe Agent të disponueshëm. Riprovoni pasi të dhënat të jenë të sakta.
18.3	Agent në linjë por pa pamje: kontrolloni instalimin e komponentëve të ekranit në kompjuterin e synuar dhe lejen nga rruga/muri mbrojtës. Testoni në të njëjtin LAN të besuar para shqyrtimit të drejtimit në Internet.
18.4	Fjalëkalim ose çiftim i refuzuar: kontrolloni sekretin e konfiguruar të kompjuterit të synuar dhe çiftimin e ruajtur të kësaj llogarie Windows. Mos çaktivizoni mbrojtjen për të fshehur një gabim.

Hapi	Çfarë të bëni dhe çfarë të prisni
18.5	Pamje ose kujtesë kopjimi e ngrirë: zgjidhni dritaren HD të dëshiruar, përdorni Refresh ose Cancel / Clear CP sipas rastit dhe rilidhuni nëse duhet. Pas anulimit kërkohet Copy i ri.
18.6	Për çinstalim ruani punën dhe mbyllni seancat. Përdorni FIC Uninstall ose Uninstall FIC Viewer në grupin FIC Viewer të menysë Start, ose hyrjen e programeve të instaluar Windows. Konfirmoni kërkesën e pritshme të lejes; heqja e shërbimit XP kërkon administrator.
18.7	Çinstalimi heq nisjen automatike dhe shkurtoret/regjistrimet përkatëse. Ruan machines.ini për instalim të mëvonshëm; mbani kopjen tuaj nëse këto cilësime kanë rëndësi.